

TORRES CUSTOM MANOR — DOCUMENTACIÓN OFICIAL

MANOR ARCADE

Manual de Usuario

v0.7

EDICIÓN 2026 · EN ESPAÑOL

SISTEMAS

16

TEMAS

12

EMULADORES

14

CONTENIDO

Índice



01	Primeros Pasos	3
Requisitos · Instalación · Activación de licencia · Asistente inicial		
02	Interfaz y Navegación	4
Carrusel de sistemas · Grilla de juegos · Menú de pausa		
03	Sistemas y Emuladores	5
Los 16 sistemas integrados · Emuladores preconfigurados · Agregar juegos		
04	Temas Visuales	6
Los 12 temas · Fondos dinámicos · Cómo cambiar de tema		
05	Controles	7
Mando PS4/PS5/Xbox · Teclado · Configuración manual		
06	Funciones Avanzadas	8
Scraper · Juego aleatorio · Estadísticas · Perfil · Filtros · Screensaver · OTA		
07	Rooms	9
Qué son las Rooms · Cómo conectarlas · Asistencia personalizada		
08	Preguntas Frecuentes	10
FAQ · Solución de errores comunes		
09	Soporte y Contacto	11
Cómo comunicarse · Licencia · Créditos		

Este manual cubre **Manor Arcade v0.7**. El contenido se actualiza junto con cada versión de la aplicación. Para versiones posteriores, revisa la sección de Novedades dentro de la app o consulta el manual en línea en la página oficial de Torres Custom Manor.

CAPÍTULO 01

Primeros Pasos

01

Instalación, activación de licencia y configuración inicial de Manor Arcade en tu equipo Windows.

● Requisitos del sistema

Sistema operativo	Windows 10 / Windows 11 (64-bit)
Procesador	Intel Core i3 o AMD Ryzen 3 (mínimo)
Memoria RAM	4 GB mínimo — 8 GB recomendado
Tarjeta gráfica	Compatible DirectX 11
Almacenamiento	10 GB mínimo para la app + espacio para juegos
Internet	Solo para activación y scraper de portadas

● Instalación

- 1 Descarga el ZIP de Manor Arcade desde la página oficial de Torres Custom Manor.
- 2 Haz clic derecho **Extraer todo** . Elige la carpeta de destino (escritorio, disco externo o USB).
- 3 Abre la carpeta extraída y ejecuta `ManorArcade.exe` .
- 4 Si Windows muestra un aviso de SmartScreen, haz clic en **Más información → Ejecutar de todas formas** .
- 5 La primera vez aparecerá el asistente de configuración inicial.

Sin instalación: Manor Arcade es 100% portátil. No escribe en el registro de Windows ni requiere permisos de administrador. Puedes mover la carpeta a otro equipo o a un USB sin reinstalar nada.

● Activación de licencia

Al abrir Manor Arcade por primera vez se solicitará tu clave de licencia. Esta clave te fue entregada al momento de la compra por Torres Custom Manor.

- 1 Ingresa tu clave en el campo de activación y pulsa **Activar** .
- 2 La app verifica la clave en línea — necesitas conexión a internet solo en este paso.
- 3 Una vez activada, Manor Arcade funciona sin conexión permanente.

Licencia por equipo: Cada licencia es válida para 1 PC. Si cambias de equipo, contacta a Torres Custom Manor para transferir la activación.

● Asistente de configuración inicial

La primera vez que abres Manor Arcade, el asistente te guía por cuatro pasos rápidos:

- 1 **Tema visual**
Elige entre los 12 temas disponibles. Puedes cambiarlo después.
- 2 **Detección de mando**
Conecta tu mando antes de iniciar. PS4, PS5, Xbox y USB son detectados automáticamente.
- 3 **Ruta de juegos**
Apunta cada sistema a la carpeta donde tienes tus juegos. Puedes agregar más sistemas después.
- 4 **Nombre de jugador**
Configura tu perfil de jugador: nombre y avatar. Se muestra en las estadísticas.

CAPÍTULO 02

Interfaz y Navegación

02

La pantalla principal de Manor Arcade está diseñada para navegación con mando. Aquí se explican sus tres zonas principales.

① Carrusel de sistemas

Ubicado en la parte superior de la pantalla. Muestra todos los sistemas que tienes configurados como tarjetas horizontales. Usa **L1 / R1** en el mando o **RePág / AvPág** en teclado para cambiar de sistema. Al seleccionar un sistema, la grilla inferior se actualiza automáticamente.

Solo se muestran los sistemas que tienen al menos una carpeta de juegos configurada.

② Grilla de juegos

Ocupa la zona central y principal de la pantalla. Muestra las portadas de los juegos del sistema seleccionado. Navega con el **stick izquierdo** o las **flechas** del teclado. Al enfocar un juego, aparece su nombre, año y plataforma en la zona de información.

Filtro: **A-Z**

Filtro: **Más jugados**

Filtro: **Favoritos**

Filtro: **Por año**

③ Menú de pausa

Se abre con el botón **OPTIONS** del mando o **Esc** en teclado. Aparece como una barra compacta en el centro de la pantalla con todas las opciones de la app.

 Volver atrás

 Sorpréndeme

 Portadas

 Estadísticas

 Perfil

 Favoritos

 Sonido

 Consola

 Ajustes

 Novedades

 Cerrar app

CAPÍTULO 03

Sistemas y Emuladores

Manor Arcade integra 16 sistemas retro y modernos, cada uno con su emulador preconfigurado. Solo necesitas apuntar la carpeta de juegos.

RPCS3 PlayStation 3 Emulador de código abierto con amplia compatibilidad de títulos PS3.	PCSX2 PlayStation 2 El emulador de PS2 más completo, con soporte hasta 4K.	DuckStation PlayStation 1 Alta precisión y compatibilidad con toda la biblioteca PSX.
PPSSPP PlayStation Portable PSP en alta definición con shaders y multijugador local.	Dolphin Nintendo Wii Soporte completo de sensores de movimiento y juego online.	Cemu Nintendo Wii U Emulador Wii U con Vulkan, shaders asíncronos y soporte de graphic packs.
Dolphin Nintendo GameCube Mismo emulador que Wii. Compatible con toda la biblioteca GC.	Project64 Nintendo 64 El clásico emulador de N64 sin configuración manual.	Snes9x Super Nintendo Alta compatibilidad con SNES y chips especiales (SuperFX, SA-1).
FCEUX Nintendo (NES) Soporte de mappers y grabación de partidas integrada.	melonDS Nintendo DS Dos pantallas, WiFi simulado y alta fidelidad a hardware real.	mGBA Game Boy / GBC / GBA Cubre GB, GBC y GBA en un solo emulador de máxima fidelidad.
Kega Fusion Sega Genesis Compatible con Genesis / Mega Drive, Mega CD y 32X.	Redream Sega Dreamcast Emulador rápido y preciso, soporte HD para Dreamcast.	xemu Xbox (original) Emulador de Xbox clásico compatible con la mayoría de títulos.

Cómo agregar juegos: Ve a *Menú de pausa* → *Ajustes* → *Configuración de consola*, selecciona el sistema y apunta la carpeta donde están tus ROMs o ISOs. Manor Arcade escanea automáticamente y descarga las portadas. Los formatos soportados varían por emulador (ISO, ROM, ZIP, 7z).

CAPÍTULO 04

Temas Visuales

12 temas que cambian colores, fondos y animaciones de toda la interfaz. El cambio se aplica al instante sin reiniciar.

04

`gold`**Dorado Elegante**

El tema original Manor.
Dorado clásico sobre fondo negro profundo.

`glass`**Cristal Premium**

Glassmorphism con azules cristalinos y transparencias suaves.

`minimal`**Minimalista**

Blanco y gris sobre negro.
Diseño limpio sin distracciones.

`sunset`**Atardecer**

Naranjas y rojos cálidos de cielo al anochecer.

`forest`**Bosque**

Verdes naturales,
ambientación de bosque oscuro y sereno.

`ocean`**Océano**

Azules profundos que recrean las profundidades del mar.

`castle`**Castle**

Morados medievales con atmósfera de castillo oscuro.

`vicecity`**Vice City**

Neones rojos y rosas. Estilo Miami años 80. Fondo dinámico.

`coaster`**Coaster**

Naranja y amarillo, energía de parque de diversiones retro.

`fnaf2`**FNAF2**

Rojo oscuro y tensión nocturna. Fondo animatrónico dinámico.

`princess_quest`**Princess Quest**

Rosa y lavanda. Cuento de hadas con fondo dinámico exclusivo.

`bowser`**Bowser**

Rojo intenso con escamas doradas. Fondo dinámico exclusivo.

Cómo cambiar el tema: Menú de pausa (OPTIONS / Esc) → *Ajustes* → *Tema visual*. El cambio se aplica de inmediato.

Fondos dinámicos: Los temas FNAF2, Bowser, Vice City y Princess Quest incluyen fondos animados exclusivos que ambientan toda la interfaz.

CAPÍTULO 05

Controles

Manor Arcade está diseñado para navegación con mando. También funciona completamente con teclado.

05

● Mando (PS4 / PS5 / Xbox)

BOTÓN	ACCIÓN
Stick izq. / D-Pad	Navegar por juegos
X / A	Seleccionar / Lanzar juego
○ / B	Volver atrás
□ / X	Marcar como favorito
△ / Y	Info rápida del juego
OPTIONS / Menu	Abrir menú de pausa
L1 / LB	Sistema anterior
R1 / RB	Sistema siguiente
L2 / LT	Filtro rápido
R2 / RT	Juego aleatorio 🎲
TouchPad (PS)	Pantalla de perfil

Mandos compatibles: PS4 (DualShock 4), PS5 (DualSense), Xbox One/Series, mandos genéricos USB. Conecta antes de abrir Manor Arcade para que la detección sea automática.

● Teclado

TECLA	ACCIÓN
↑ ↓ ← →	Navegar por juegos
Enter	Seleccionar / Lanzar
Esc	Abrir / Cerrar menú de pausa
Backspace	Volver atrás
F	Marcar favorito
R	Juego aleatorio
RePág / AvPág	Cambiar de sistema
F11	Pantalla completa
M	Silenciar / Activar música

● Mando genérico USB

Si tu mando no es detectado automáticamente, ve a *Menú de pausa* → *Ajustes* → *Mando* y asigna los botones manualmente en el asistente de configuración de mando.

Si el mando no responde después de conectarlo, cierra Manor Arcade, conecta el mando y vuelve a abrirlo. La detección ocurre al inicio.

CAPÍTULO 06

Funciones Avanzadas

06

Manor Arcade incluye un conjunto de funciones que van más allá de lanzar juegos.



Scraper de portadas

Descarga automáticamente portadas, videos de vista previa y metadatos de todos tus juegos. *Menú de pausa → Portadas*. Puedes scrapear un juego individual o toda la biblioteca de un sistema.



Juego aleatorio

Pulsa **R2** en el mando o **R** en teclado para que Manor Arcade elija un juego sorpresa de cualquier sistema. También disponible en *Menú de pausa → Sorpréndeme*.



Estadísticas de juego

Registra tiempo jugado por sesión y por juego de forma automática. Consulta en *Menú de pausa → Estadísticas*: juegos más jugados, total de horas, racha de días consecutivos y más.



Perfil de jugador

Personaliza nombre, avatar y color de perfil. El perfil muestra resúmenes de actividad y logros. Accede con el **TouchPad** del mando PS o desde el menú de pausa.



Filtros de biblioteca

Organiza tu colección con cuatro filtros: **A-Z** (alfabético), **Más jugados** (por tiempo total), **Favoritos** y **Por año**. Activa el filtro desde la barra superior.



Screensaver automático

Si no detecta actividad, activa un screensaver con animaciones del tema activo. Se desactiva al tocar cualquier botón o tecla. El tiempo de espera es configurable en *Ajustes*.



Favoritos

Marca juegos con **□** en mando o **F** en teclado. Filtra solo favoritos para acceder rápido a tu selección personal. Los favoritos persisten entre sesiones y actualizaciones.



Actualizaciones OTA

Manor Arcade busca actualizaciones al iniciar. Si hay una versión nueva, aparece un aviso. Actualiza con un clic desde *Menú de pausa → Novedades*. Tus juegos y configuración no se tocan.

CAPÍTULO 07

Rooms

Las Rooms son la forma en que Manor Arcade organiza tu colección de juegos por sistema. Aquí se explica qué son y cómo conectarlas.

● ¿Qué es una Room?

Una **Room** es una carpeta de juegos organizada para un sistema específico, estructurada de forma que Manor Arcade pueda detectar los juegos automáticamente al apuntarla.

Por ejemplo: una *Room de PlayStation 2* contiene los juegos de PS2 en el formato correcto (ISO, BIN, etc.) con nombres limpios que permiten al scraper encontrar sus portadas automáticamente.

ESTRUCTURA EJEMPLO — ROOM PS2

```
PS2/
├── God of War.iso
├── Shadow of the Colossus.iso
├── Metal Gear Solid 3.iso
└── Kingdom Hearts 2.iso
```

● Conectar una Room

- 1 Ve *Menú de pausa* → *Ajustes* → *Configuración de consola*.
- 2 Selecciona el sistema al que pertenece la Room (ej: PlayStation 2).
- 3 Pulsa **Cambiar ruta** y navega hasta la carpeta de tu Room.
- 4 Confirma. Manor Arcade escanea y carga los juegos automáticamente.
- 5 Ejecuta el *Menú de pausa* para descargar scraper (*→ Portadas*) las portadas.

● Rooms adicionales

Puedes agregar más Rooms en cualquier momento. Manor Arcade es modular: añadir una Room de un sistema nuevo aparece en el carrusel automáticamente sin reinstalar nada.

Los juegos (ROMs / ISOs) **no están incluidos** en ninguna versión de Manor Arcade. La versión **Avanzado** incluye asistencia personalizada de Torres Custom Manor para ayudarte a encontrar, descargar y configurar las Rooms de cada sistema que quieras.

● Versión Avanzado — Asistencia para Rooms

Los clientes de Manor Arcade Avanzado reciben:

- Guía paso a paso para descargar los juegos de cada sistema de forma segura.
- Ayuda para organizar los archivos en la estructura correcta para cada emulador.
- Soporte directo con Torres Custom Manor para resolver cualquier problema de compatibilidad.
- Posibilidad de ampliar tu biblioteca con Rooms adicionales cuando quieras.

Portabilidad: Puedes guardar tus Rooms en un disco externo y conectarlo a cualquier PC con Manor Arcade. Solo apunta la ruta nueva en Configuración de consola.

CAPÍTULO 08

Preguntas Frecuentes

Respuestas a las dudas más comunes sobre instalación, juegos y funcionamiento de Manor Arcade.

¿Necesito instalar algo además del ZIP?

No. El ZIP incluye Manor Arcade y todos los emuladores preconfigurados. Solo necesitas el Visual C++ Redistributable de Windows, que suele estar preinstalado. Si faltara, se incluye en la carpeta del ZIP.

¿Los juegos vienen incluidos en el ZIP?

No. Los juegos (ROMs / ISOs) no están incluidos en ninguna versión. La versión Avanzado incluye asistencia personalizada para descargar y configurar las Rooms, pero los juegos se consiguen por separado.

Mi mando no es detectado. ¿Qué hago?

Conecta el mando antes de abrir Manor Arcade. Si usas un mando genérico, ve a Menú de pausa → Ajustes → Mando y asigna los botones manualmente. Los mandos PS4, PS5 y Xbox son detectados automáticamente.

Las portadas no se descargan. ¿Por qué?

El scraper necesita conexión a internet. Ve a Menú de pausa → Portadas y ejecuta el scraper. Si alguna portada no aparece, puedes añadirla manualmente colocando un JPG con el mismo nombre del archivo en la carpeta `covers/[sistema]/`.

¿Cómo cambio el tema visual?

Menú de pausa (OPTIONS o Esc) → Ajustes → Tema visual. Hay 12 temas disponibles y el cambio se aplica de inmediato sin reiniciar la aplicación.

¿Puedo usar Manor Arcade en un USB o disco externo?

Sí. Es 100% portátil. Instala todo en un USB o disco externo y úsalo en cualquier Windows 10/11. La licencia está vinculada al equipo, no al disco. Si cambias de PC, solicita la transferencia a Torres Custom Manor.

¿Cómo actualizo Manor Arcade?

Al iniciar la app aparece un aviso automático si hay una versión nueva. También puedes ir a Menú de pausa → Novedades para buscar actualizaciones manualmente. La actualización no toca tus juegos ni configuración.

Un juego no abre correctamente. ¿Qué hago?

Verifica que el archivo del juego no esté corrupto (compara el hash si tienes el original). Asegúrate de que el formato es compatible con el emulador del sistema. Para PS3, algunos juegos requieren BIOS específicas en RPCS3 — consulta la compatibilidad en el sitio de RPCS3.

CAPÍTULO 09

Soporte y Contacto

Detrás de Manor Arcade hay personas reales. Si tienes un problema, hay alguien que te responde.

● Canales de soporte

SITIO OFICIAL

torrescustommanor.com

Descargas, manuales, noticias y actualizaciones de Manor Arcade.

SOPORTE DIRECTO

Contacto por mensaje directo

Para activación de licencia, transferencia a otro equipo y asistencia personalizada con Rooms (versión Avanzado).

● Información de licencia

Tipo de licencia	Por usuario / 1 PC
Transferible	Sí — solicitar a Torres Custom Manor
Actualizaciones	Incluidas (OTA automático)
Soporte	Incluido durante el periodo activo
Versión cubierta	v0.7 y posteriores

● Antes de contactar soporte

Ten a mano la siguiente información para agilizar la asistencia:

- ◆ Tu clave de licencia o correo de compra
- ◆ Versión de Manor Arcade (se ve en el título de la app)
- ◆ Versión de Windows y modelo del equipo
- ◆ Descripción del problema y pasos para reproducirlo

Créditos

Manor Arcade es un desarrollo original de **Torres Custom Manor**.
Construido con Python 3.14 y PyQt6. Los emuladores integrados (RPCS3, PCSX2, DuckStation, PPSSPP, Dolphin, Project64, Snes9x, FCEUX, melonDS, mGBA, Kega Fusion, Redream, xemu) son proyectos de código abierto de sus respectivos autores.

Aviso legal

Manor Arcade no incluye ROMs, ISOs ni ningún contenido con derechos de autor. El usuario es responsable de obtener los juegos de forma legal. Torres Custom Manor no se hace responsable del uso que el usuario haga del software de emulación integrado.

